

属性送信同意画面の設定(IdPv4)



本設定はバージョン4.1.0以降の場合に行ってください。

属性送信同意画面の設定

4.1.0以降では同意機能はモジュール化されており、利用するには有効化操作が必要です。以下のコマンドを実行してください。（当該モジュールがすでに有効化されているかを確認し、有効化されていない場合に有効化するものです）

```
# /opt/shibboleth-idp/bin/module.sh -t idp.intercept.Consent || /opt/shibboleth-idp/bin/module.sh -e idp.intercept.Consent
```

SAML 2.0およびSAML 1.xでこの機能を利用するため /opt/shibboleth-idp/conf/relying-party.xml ファイルを以下のように編集します。

```
<bean id="shibboleth.DefaultRelyingParty" parent="RelyingParty">
    <property name="profileConfigurations">
        <list>
            <!-- SAML 1.1 and SAML 2.0 AttributeQuery are disabled by default. -->
            <!--
                <bean parent="Shibboleth.SSO" p:postAuthenticationFlows="attribute-release" />
                <ref bean="SAML1.AttributeQuery" />
                <ref bean="SAML1.ArtifactResolution" />
            -->
                <bean parent="SAML2.SSO" p:postAuthenticationFlows="attribute-release" />
                <ref bean="SAML2.ECP" />
                <ref bean="SAML2.Logout" />
            <!--
                <ref bean="SAML2.AttributeQuery" />
            -->
                <ref bean="SAML2.ArtifactResolution" />
                <ref bean="Liberty.SSOS" />
        </list>
    </property>
</bean>
```

詳細（Shibboleth開発元ドキュメントへのリンク）：<https://shibboleth.atlassian.net/wiki/spaces/IDP4/pages/1265631715/ConsentConfiguration>

BACK TOP NEXT