

サーバ証明書設定(IdP)

サーバ証明書の設定

Apacheの設定

■/etc/httpd/conf.d/ssl.conf



ヒント

- ・証明書は、初期設定で「/root/GETFILE」に取得したファイルを使用します。
サーバ証明書 : **server.crt**
秘密鍵 : **server.key**
中間CA証明書 : **server-chain.crt**

各証明書と秘密鍵を「/root/GETFILE」配下よりコピーします。

```
# cp /root/GETFILE/server-chain.crt /etc/pki/tls/certs/  
# cp /root/GETFILE/ex-idp-certs/ex-idp-test??gakunin.nii.ac.jp.cer /etc/pki/tls/certs/server.crt ← ??は各自割り振られた番番号（0番なら「00」）  
  
# cp /root/GETFILE/ex-idp-keys/ex-idp-test??gakunin.nii.ac.jp.key /etc/pki/tls/private/server.key ← ??は各自割り振られた番番号（0番なら「00」）
```

秘密鍵を"root"ユーザのみが参照できるように所有者・グループ・パーミッションを設定します。

```
# chown root:root /etc/pki/tls/private/server.key  
# chmod 400 /etc/pki/tls/private/server.key
```

/etc/httpd/conf.d/ssl.conf を以下のように編集します。

```
(省略)  
SSLCertificateFile /etc/pki/tls/certs/server.crt ← サーバ証明書の格納先  
(省略)  
SSLCertificateKeyFile /etc/pki/tls/private/server.key ← 秘密鍵の格納先  
(省略)  
SSLCertificateChainFile /etc/pki/tls/certs/server-chain.crt ← 中間CA証明書の格納先  
↑ 先頭の「#」を削除して、コメントを解除します。
```

※端末のサイズによっては表記がずれる可能性があります。画面を広くしてご覧ください。

[⬅ BACK](#)[⬆ TOP](#)