


メーリングリストの個人設定を行う。

メーリングリストの個人設定を行います。

1. meatmailのポータル (<https://meatmail.nii.ac.jp/maillist/>) にアクセスします。



2. ユーザ設定ページのアイコンを押下します。
メーリングリストが未作成の場合は設定を変更することができません。ユーザ設定ページのアイコンに「×」がつきます。

Meatmail.demo メーリングリストでの 利用者のePPN の設定

Meatmail.demo メーリングリストでの 利用者のePPN さんの 会員設定状況、パスワード、オプションの設定状況.

Meatmail.demo の会員オプション

現在の設定がチェックされています。

全部設定のチェックボックスをチェックすると、入会しているmeatmail.nii.ac.jpの全メーリングリストでの設定を変更することができます。上の他のメーリングリストへの入会状態で、自分が入会しているメーリングリストを調べることができます。

メール配送 メーリングリストに投稿されたメールの配送を開始させるときは、このオプションを有効にします。停止を選ぶと、一時的にメールの配送を止めることができます（例えば短期間の休暇中など）。配送を停止したときは、休暇が終わったら有効に設定し直すことをお忘れなく。	☒ 有効 ☐ 停止
まとめ読みモードに設定 有効を選ぶと、投稿のたびにメールを送らず、すべてのメールを毎日1通にまとめてメールが届きます。まとめ読みモードの設定を有効から無効に変更すると、最後に1通のまとめメールが送られます。	☐ 無効 ☒ 有効
まとめ読みメールを受け取る形式。平文またはMIMEの添付ファイル形式。 メールソフトによってはMIME形式でまとめ読みメールを読めないものもあります。一般的にはMIME形式の方が便利ですが、MIME形式のメールが読めない場合は平文を選んでください。	☐ MIME ☒ 平文
自分が投稿したメールを受け取りますか？ 通常は、自分がリストに投稿したメールのコピーを送信します。自分が投稿したメールのコピーを受け取りたくない場合は、このオプションをはいに設定してください。	☐ いいえ ☒ はい
リストへの投稿に対する確認通知が必要ですか？	☒ はい ☐ いいえ
どの言語を使いますか？ 受信したい話題の分類は？ メーリングリストに送り出されるメールにフィルタをかけることができます。受け取りたい話題を選んでください。選択した話題に該当しないメールは送られなくなります。 どの話題にも該当しないメールの配送規則は、下の項目で設定します。何も話題を選択しなれば、すべてのメールを配送します。 どの話題フィルタにも合致しないメールを受け取りますか？ 前の設定で話題を選択した場合に、どの話題にも該当しないメールに対するデフォルトの配送規則を決めます。はいを選ぶと、どの話題にも該当しないメールは配送しません。はいを選ぶと、どの話題にも該当しないメールを配送します。 前の設定で何も話題を選択しなかった場合は、このオプションでの設定にかかわらず、すべてのメールを配送します。	日本語 話題が定義されていません
重複したメールを受け取らないようにしますか？ 自分自身のアドレスがTo:またはCc:ヘッダに含まれているときは、メーリングリストからのメールを受け取らないようにすることができます。はいを選ぶと、重複するメールを受け取れません。はいを選ぶと、重複するメールも受け取ります。 リストが個人別配送モードになっている場合、はいを選ぶとX-Mailman-Copy: yesというヘッダが付くようになります。	☐ いいえ ☒ はい ☐ 全部設定

変更を送信

メール配送エラーの表示と配送再開

ユーザ設定ページを開いた時、そのユーザへ meatmail が送信したメールで送信エラーが発生していればこのページにその旨が表示されます。送信エラーが続き、meatmail 内部で管理するエラー点を越えた時、ユーザへの配送が一時停止されますが（メール配送停止についてもこの設定ページに警告が表示されます）、「メール配送」－「有効」を設定して「変更を送信」ボタンを押下することでメール配送を再開することが可能です。配送エラーの仕組みについては管理者ガイドの [配送エラーを管理する](#) を参照して下さい。

以下にエラーが発生していた場合のスクリーンショットを掲載します。

■ メール配信設定

メーリングリストでの、 さんの 会員設定状況、パスワード、オプションの設定状況。

メールにエラーが発生しています。[GakuNin mAP](#)にてメールアドレスを確認して下さい。

の会員オプション

現在の設定がチェックされています。

メール配送 メーリングリストに投稿されたメールの配送を開始させるときは、このオプションを有効にします。停止を選ぶと、一時的にメールの配送を止めることができます (例えば短期間の休暇中など)。配送を停止したときは、休暇が終わったら有効に設定し直すことをお忘れなく。	☒ 有効 ☐ 停止
まとめ読みモードに設定 有効 を選ぶと、投稿のたびにメールを送らず、すべてのメールを 毎日1通にまとめてメールが届きます。まとめ読みモードの設定を 有効 から 無効 に変更すると、最後に1通のまとめメールが送られます。	☐ 無効 ☒ 有効
まとめ読みメールを受け取る形式。 平文またはMIMEの添付ファイル形式。 メールソフトによっては MIME形式でまとめ読みメールを読めない ものもあります。一般的には MIME形式の方が便利ですが、MIME形式のメールが読めない場合は平文を選んでください。	☐ MIME ☒ 平文

以下に配送停止警告が表示された時のスクリーンショットを掲載します。

Meatmail 2.0.0 メーリングリストでの「メール配送」オプションの設定

Meatmail 2.0.0 メーリングリストでの「メール配送」オプションの設定 さんの 会員設定状況, パスワード, オプションの設定状況.

注意: メール配送は一時的に停止されています; 会員自身が配送を停止しました.

自分自身で配送を停止したか, または会員のメールアドレスへの 配送にエラーが発生したため停止した可能性もあります. どちらにしても, 配送を再開するには, 下の [メール配送](#) オプションを 変更してください.

Meatmail 2.0.0 の会員オプション

現在の設定がチェックされています.

メール配送

Meatmail 2.0.0 メーリングリストに投稿されたメールの配送を開始させるときは、このオプションを有効にします。停止を選ぶと、一時的にメールの配送を止めることができます (例えば短期間の休暇中など)。配送を停止したときは、休暇が終わったら有効に設定し直すことをお忘れなく。

- ☐ 有効
☒ 停止

まとめ読みモードに設定

有効 を選ぶと、投稿のたびにメールを送らず、すべてのメールを 毎日1通にまとめてメールが届きます。まとめ読みモードの設定を 有効 から 無効 に変更すると、最後に1通のまとめメールが送られます。

- ☐ 無効
☒ 有効

まとめ読みメールを受け取る形式。 平文またはMIMEの添付ファイル形式。

メールソフトによっては MIME形式でまとめ読みメールを読めない ものもあります。一般的には MIME形式の方が便利ですが、MIME形式のメールが読めない場合は平文を選んでください。

- ☐ MIME
☒ 平文

メールアドレスの変更

メールアドレスの変更は mAP 上から行うことで meatmail 側にも反映されます。この時の新旧メールアドレスのエラーの処理について以下の点にも注意して下さい。

- 古いメールアドレスが meatmail 側でエラーが発生していた場合: 新しいメールアドレスに変更後、メール配送に成功した時点でエラー表示は解除されます。
- 古いメールアドレスが meatmail 側で (エラー多数の為) 配送停止となっていた場合: 新しいメールアドレスに変更した後も配送停止は変わりません。ユーザ自身がユーザ設定ページで配送を再開 (「メール配送」 - 「有効」を設定して「変更を送信」) する必要があります (配送停止となっている ML 全てでこの作業を行う必要があります)。

登録されているメールアドレスを確認・変更するには以下にアクセスしてください。

<https://cg.gakunin.jp/map/accounts/edit>

[Home](#) に戻る